



42 Barkasse ZVT



Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen können ohne gesonderte Mitteilung geändert werden. 42 Software GmbH geht mit diesem Dokument keine Verpflichtung ein.

Der Text ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung dieser Unterlage oder Teilen daraus, sind vorbehalten. Ohne die schriftliche Genehmigung der 42 Software GmbH darf kein Teil dieses Dokumentes aufgezeichnet, fotokopiert, vervielfältigt oder übertragen werden, auch nicht auf elektronischer oder mechanischer Weise.

Alle Rechte, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

42 Software GmbH
Leißstraße 4
D-83620 Feldkirchen-Westerham
Tel: (08063) 8077-0
Fax: (08063) 8077-10

Stand: November 2021

ALLGEMEIN

ZVT ist ein aufpreispflichtiges Zusatzmodul zur Barkasse, um ein Zahlungsverkehrsterminal anzubinden.


VORAUSSETZUNGEN

42 ERP oder 42 Arthur mit Barkasse und ZVT-Modul, Zahlungsverkehrsterminal

EINRICHTUNG

Die Einrichtung des ZVT Moduls erfolgt in den Gerätedefinitionen der Barkasse.

Hauptmenü Barkasse->Geräte->Register ZVT



The screenshot shows a window titled "ZVT" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there is a dropdown menu labeled "Gerätedefinitionen" with "ZVT" selected. The main area contains the following settings:

- Schnittstelle:** Three radio buttons are present: "Ohne" (unselected), "Seriell" (unselected), and "TCPIP" (selected).
- Port (Seriell):** A dropdown menu showing "COM1:".
- Adresse (TCPIP):** A text input field containing "192.168.34.12".
- Port (TCPIP):** A text input field containing "22000".
- Händlerpasswort:** An empty text input field.
- Buttons:** Two small square buttons at the bottom left, one with a checkmark (✓) and one with an 'X' (✗).


Schnittstelle:

- Ohne: Kein Terminal angeschlossen
- Seriell: Zum Anschluss des Terminals über den seriellen Port. Die Portnummer bestimmt das Betriebssystem. Im Betriebssystem können weitere Einstellungen notwendig sein.
- TCP/IP: Bevorzugter Anschluss. Geben Sie Portnummer und IP-Adresse des Geräts an

Händlerpasswort:

Ihr Passwort ist für die Verbindung erforderlich. Das Passwort wird nicht bei uns vergeben. Sie erhalten es von ihrem ZVT Dienstleister.

BEZAHLVORGANG



Kassieren

Summe 119,00 EUR Wechseln

Gegeben(bar) 119,00 EUR

Terminal

Rückgeld 0,00 EUR

Terminal
Sofort zahlen

Standard

Offline

Online

Pin

Status:

Beim Kassieren erscheint mit aktivierter ZVT ein geändertes Formular. Anstelle der diversen Kreditfelder gibt es neben *Summe* und *Gegeben(bar)* ein Feld für die Zahlung mit dem Terminal.



Vorbelegt beim Kassieren ist immer *Gegeben(bar)*. Durch Druck auf <Wechseln> können Sie den gesamten Betrag direkt in das Feld ZVT eintragen. Manuelles Eintragen von Teilbeträgen ist technisch möglich.

Über den <Kassieren> Button (den Haken) unten kann der Kassiervorgang abgeschlossen werden.

Um die Arbeit an der Kasse zu erleichtern gibt es rechts zusätzliche ZVT Funktionen zum *Sofort zahlen*. Dabei ist es nicht mehr nötig, einen Betrag links in Terminal einzutragen oder unten den <Kassieren> Button zu drücken. Die Bezahlung erfolgt nach Wunsch auf dem Terminal mit einem Tastendruck.

- <Standard>: Sofortzahlen mit der vom Terminal vorgeschlagenen Authentifizierung
- <Offline>: Zahlung mit Unterschrift, Terminal nimmt keine Online-Verbindung zum Dienstleister auf.
- <Online>: Sofortzahlen mit Onlineverbindung
- <Pin>: Sofortzahlen mit Onlineverbindung und erzwingener PIN Eingabe vom Kunden.